

LEMPPI-NEULE

PUSSIHIHA



LEMPPI-NEULE

PUSSIIHA

Vaikeusaste: Helppo.



Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.

Koko: XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL.

Valmiin puseron mitat:

- vartalonympäryys 87(89)93(97)104(111)120(127)135 cm
- koko pituus 54(56)57(60)62(65)70(73)75 cm
- hihan pituus 42(43)44(45)46(47)48(49)50 cm

Lanka: Lankava Helli- merinovillalankaa (100 % merinovilla, 50 g = n. 175 m) 200(250)250(250)300(300)350(350)450 (500)500 g sinistä (Taivaansininen 324) ja Austermann Kid Silk -lankaa (75 % mohair, 25 % silkki, 25 g = n. 225 m) 100(100)100(100)125(125)125(150)175(175)200 g sinistä (45).

Puikot: 3,5 mm ja 5 mm sukka puikot sekä pyöröpuikot 40-60 cm ja 80-120 cm.

Muuta: 5 silmukkamerkkiä ja 2 silmukkakaapelia.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan 2 o, 2 n.

Raglansauma: Neulo sileää neuletta.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasana op:lla oikein ja np:lla nurin.

Tiheys: 19 s ja 25 krs = 10 cm sileää neuletta 5 mm puikoilla. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.



Työohje alkaa seuraavalla sivulla.



Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

op = oikea puoli

np = nurja puoli

AM = aseta merkki

rs = raglansilmukka

L10 = lisäys oikealle: Nosta silmukoiden välinen lankalenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se etureunastaan oikein.

L1V = lisäys vasemmalle: Nosta silmukoiden välinen lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen eli takareunastaan oikein.

KS = kaksoissilmukka: Nosta 1. s n neulomatta niin, että vedät lankaa työn taakse. Puikolle nousee edellisen krs:n silmukan molemmat reunat. Neulo KS seuraavalla krs:lla yhtenä silmukkana.

TYÖOHJE:

Neulo pusero suljettuna neuleena pääntieltä helmaan ja hihansuihin 2-kertaisella langalla (= 1 Helli + 1 Kid Silk). Merkitse kerroksen vaihtumiskohta, joka on etukappaleen ja vasemman hihan välissä. Siirrä merkkiä työn edetessä. Kaarrokkeen raglansaumoissa on 5 s sileää neuletta. Raglanlisäykset tehdään 5 s:n molemmin puolin ohjeen mukaan ja muilla silmukoilla neulotaan sileää neuletta.

PÄÄNTIE:

Luo ohuemmalle 40 cm pyöröpuikolle 112(112)116(116)120(124)128(132)140 s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta. Neulo joustinneuletta 4 cm.

KAARROKE:

Vaihda paksumpiin puikkoihin ja merkitse raglansaumamat.

1. krs: AM1 (= aseta ensimmäinen merkki), neulo 5 o, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o (= vasen hiha), 5 o, AM2, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o (= takakpl), AM3, 5 o, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o (= oikea hiha), 5 o, AM4, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o (= etukpl). Jatka sileää neuletta ja aloita samalla lyhennetyt kerrokset tasona German short rows -tekniikalla.

2. krs: Neulo oikein AM3 saakka ja käännä.

3. krs (np): KS, neulo AM2 saakka ja käännä. Nosta lyhennettyjen kerrosten 1. s:t samoin 4.-12. krs:lla ja neulo kaksoissilmukat seuraavalla krs:lla yhtenä silmukkana.

4. krs (op): KS, neulo oikean hihan keskelle, käännä.

5. krs (np): KS, neulo vasemman hihan keskelle, käännä.

6. krs (op): KS, neulo kunnes jäljellä on 6 s ennen AM4, käännä.

7. krs (np): KS, neulo kunnes jäljellä on 6 s ennen AM1, käännä.

8. krs (op): KS, neulo 3 s AM4 yli, käännä.

9. krs (np): KS, neulo 3 s AM1 yli, käännä.

10. krs (op): KS, neulo 9 s oikean hihan etumerkin yli, käännä.

11. krs (np): KS, neulo 9 s vasemman hihan etumerkin yli, käännä ja jatka suljettuna neuleena.

12. krs: KS, 8 o (krs:n vaihtumiskohtaan asti) = 112(112)116(116)120(124)128(132)140 s. Poista merkit AM1-4 ja aloita sitten raglanlisäykset.

13. krs: *5 rs, L1V, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o, L1O, 5 rs, L1V, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o, L1O*, toista *-* vielä kerran = + 8 s.

14. krs: *5 rs, 15(15)16(16)17(17)18(19)20 o, 5 rs, 35(35)36(36)37(39)40(41)44 o*, toista *-* vielä kerran.

15. krs: *5 rs, L1V, 15(15)16(16)17(17)18(19)20 o, L1O, 5 rs, L1V, 35(35)36(36)37(39)40(41)44 o, L1O*, toista *-* vielä kerran = + 8 s.

16. krs: *5 rs, 17(17)18(18)19(19)20(21)22 o, 5 rs, 37(37)38(38)39(41)42(43)46 o*, toista *-* vielä kerran.

Toista tällaiset lisäykset raglansauaman molemmin puolin joka 2. krs yhteensä 14(15)15(17)19(20)24(27)29 kertaa ja sitten joka 3. krs vielä 3(3)3(3)3(4)4(4)4 kertaa = 248(256)260(276)296(316)352(380)404 s. Neulo lisätyillä s:illa sileää neuletta. Vaihda työhön pidempi pyöröpuikko, kun silmukat lisääntyvät. Jatka mallineuleita lopuksi ilman lisäyksiä 4(4)4(4)4(4)4(5)5 krs. Jaa sitten s:t alaosaan ja hihoja varten ja aloita alaosan neulominen.

ALAOSA:

2 o, siirrä hihan 53(55)56(60)65(69)78(85)90 s silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten 13(13)14(14)15(15)16(17)18 s, neulo 71(73)74(78)83(89)98(105)112 o, siirrä toisen hihan 53(55)56(60)65(69)78(85)90 s silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten 13(13)14(14)15(15)16(17)18 s, neulo 69(71)72(76)81(87)96(103)110 o = 168(172)176(184)196(208)228(244)260 s. Neulo sileää neuletta kunnes miehustan korkeus kainalosta on 30(31)32(33)34(35)36(37)37 cm ja kavenna viimeisellä krs:lla 8 s tasaisin välein = 160(164)168(176)188(200)220(236)252 s. Vaihda ohuempi pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta 4 cm. Päätä silmukat joustavasti.

HIHAT:

Siirrä silmukkakaapelin s:t paksummalle 40 cm pyöröpuikolle ja neulo ne oikein. Poimi sitten miehustan kainaloista 13(13)14(14)15(15)16(17)18 s = 66(68)70(74)80(84)94(102)108 s. Merkitse krs:n vaihtumiskohta kainalon keskelle. Neulo sileää neuletta suljettuna kunnes hihan pituus kainalosta mitattuna on 42(43)44(45)46(47)48(49)50 cm. Kavenna sitten tasavälein 22(24)26(26)32(36)42(50)52 s = 44(44)44(48)48(48)52(52)56 s. Neulo joustinneuletta 4 cm ja päätä silmukat joustavasti. Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY:

Päättele langat. Pese valmis neule käsin lämpimässä vedessä kevyesti puristellen. Käytä pesuun hieman villapesuainetta. Huuhtelee huolellisesti. Älä annostele pesuainetta liikaa. Kuosittele neule mittoihinsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua. Höyrytä neule kevyesti nurjalta.

