

KORINPOHJA-LANKAVAHTI**Malli:** Lankava, Sanna Peltoluhta.**Koko:** 27x25 cm (läpimitta x korkeus).**Lanka:** 265 m (= 1,55 kg) kaakaota (55) Lankava Paulina -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 170 - 180 m).**Muuta:** 25 cm pyöreä, vanerinen korin pohja (57 reikää), 27 cm lankakorin kansi (vaneri), 25 cm metallirengas ja metallinen virkkauskoukku 5-6 mm.**Kohosolmu = KS (kuva 1):** Pidä tukilanka oikealla kädellä vaakasuorassa työlangojen edessä, *vie työlanga etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.**KS oikealle viistoon (kuva 2):** Pidä tukilanka oikealla kädellä alaviistossa työlangojen edessä, *vie työlanga etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu kiinni tukilankaan*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa. Tee KS vasemmalle viistoon päinvastoin (kuva 3):

Pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa työlangojen edessä, *vie työlanga etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu kiinni tukilankaan*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.

**Työohje:** Leikkaa 3,3 m:n pituisia työlangoja 57 kpl ja 1,1 m:n pituisia 62 kpl sekä 1,2 m:n tukilankoja 5 kpl. Sido kaikki 3,3 m:n työlangat surmansilmukoilla korin pohjaan näin: Taita työlanga keskeltä kahtia, vie taite reiän läpi, pujota langanpää taitesilmukan läpi ja kiristä solmu kiinni pohjan reunaan. Ripusta pohja apulangoilla alassuun sopivalle korkeudelle ja aloita korin solmeilu spiraalina 6 langan ryhmissä.**1. krs:** *Ota 2. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 3 KS oikealle viistoon. Ota sitten 1. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee 3 KS oikealle viistoon*. Siirry seuraavaan 6 langan ryhmään ja toista *-* krs loppuun = 19 KS-nauhaa.**2. krs:** *Ota 1. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS vasemmalle viistoon. Ota 2. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 4 KS vasemmalle viistoon*. Siirry seuraavaan 6 langan ryhmään ja toista *-* krs loppuun = 19 KS-nauhaa.**3. krs:** *Ota edellisen kerroksen KS-nauhan 2 keskimmäistä lankaa tukilangoiksi, tee niistä ensin ylemmän langan ympärille 4 KS oikealle viistoon ja sitten alemmalla langalla samoin*, toista *-* krs loppuun = 19 KS-nauhaa.**4. krs:** Kuten 3. krs, mutta tee solmut vasemmalle viistoon.

Toista 3.-4. krs:ia vielä 3 kertaa. Toista lopuksi 3. krs = n. 24 cm.

12. krs: Ota edellisen kerroksen KS-nauhan 2 keskimmäistä lankaa tukilangoiksi, tee niistä ylemmän ympärille 2 KS vasemmalle viistoon mutta alemman langan ympärille 1 KS vasemmalle viistoon.


Liitä tämän jälkeen yläreunan vahvistukseksi metallirengas näin: Sido rengas ensin muutamasta kohdasta solmujen alareunaan, siirrä työlangat renkaan sisäpuolelle ja tee jokaisella langalla 1 KS.

Kansi: Ota 1,1 m:n pituisia työlangoja 62 kpl ja solmi ne surmansilmukoilla kannen reikiin. Laita kansi korin päälle ja reunusta kansi näin: Neulaa 1,2 m:n tukilanka väliaikaisesti krs:n vaihtumiskohtaan vasemmalle puolelle ja tee sen ympärille 1 KS jokaisella työlangalla = 124 KS. Tarkkaile, että tukilanka ei jää liian kireäksi. Kohosolmuja voi kerroksen edetessä ja lopuksi tiivistää tai harventaa sopivalle etäisyydelle toisistaan. Laita kerroksen viimeisten solmujen aikana vastakkaisista suunnista tulevat tukilangat päällekkäin ja solmi viimeiset solmut niiden ympärille. Solmi vielä 4 samanlaista kohosolmukerrosta, mutta vaihda aina kerroksen vaihtumiskohtaa.**Viimeistely:** Tasoita tarvittaessa korin ja kannen kohosolmukerrokset ja päättele tukilangat. Päättele korin ja kannen työlangat virkkauskoukulla nurjalle puolelle, solmujen sisään. Lyhennä ja tasoita lankojen päät, käsittele ne vesiliimaseoksella (= 1 osa liimaa ja 2 osaa vettä) ja anna kuivua.

Kohosolmu = KS (kuva 1)



KS oikealle viistoon (kuva 2)



KS vasemmalle viistoon (kuva 3)



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.