

PAMELA- OLKAKASSI

Tämä rento olkalaukku sopii arjen menoihin, sillä laukku on suunniteltu niin, että siihen mahtuu juuri sopivasti kaikki tarpeellinen. Rouhean näyttävä pinta syntyy vain yhtä makrameesolmua solmimalla.



PAMELA-OLKAKASSI

Vaikeusaste: Helppo.



Malli: Lankava, Elina Männistö / Visuelma.

Koko: 30x30 cm.

Lanka: Lankava Pamela -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g = 180 m) 175 m greigeä (87).

Muut tarvikkeet: Silmukkamerkki tai hakaneula.

Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 1): Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. 1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin. 2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.

Surmansilmukka (kuva 2): Taita lanka keskeltä kahtia. Vie taite takakautta tukilankojen takaa läpi, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu.

Tasosolmu = TS: Toista KTS:n 1. vaihetta.



Työohje alkaa
seuraavalla sivulla

TYÖOHJE:

Leikkaa kuteesta 4 m pituisia sidontalankoja 2 kpl, 2,5 m pituisia työlankoja 60 kpl, 3 m pituisia tukilankoja 4 kpl ja 0,45 m pituisia 2 kpl.

OLKAHIHNA:

Ota 3 m tukilangat ja 4 m sidontalangat samaan nippuun, taita nippu keskeltä kahtia ja sido se apulangalla keskikohdastaan sopivalle korkeudelle. Tarkista, että molemmilla puolilla on yhtä pitkät langat. Laita sidontalangat nipun molemmille reunoille ja tee niillä keskikohdan molemmille puolille 36 cm KTS-nauhat niin, että kaikki 4 tukilankaa jäävät solmujen sisään.

KASSIOSA:

Tee kassin yläreunat olkahihnan väliin näin: Ota hihnan vastakkaisista reunoista päistä 1 sidontalanka ja laita ne 30 cm matkalta päällekkäin (= 2 lankaa päällekkäin). Sido lankojen ympärille sitten 30 työlankaa surmansilmukoilla. Tee hihnan toiselle puolelle yläreuna samoin. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta sangan toiseen päähän tukilankojen keskelle ja siirrä merkkiä työn edetessä. Jatka solmeilemalla kassiosa spiraalina.

1. krs: Tee 32 TS.

2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja tee 32 TS.

Toista 1.-2. krs:ia vielä 21 kertaa tai kunnes kappaleen korkeus on 24 cm ja tee vielä 1. krs = 45 krs. Aloita sitten pohjan kavennukset.

46. krs: Jätä alkuun 2 lankaa, tee 15 TS, jätä 4 lankaa väliin, tee 15 TS ja jätä loppuun 2 lankaa.

47. krs: Jätä alkuun 4 lankaa, tee 14 TS, jätä 8 lankaa väliin, tee 14 TS ja jätä loppuun 4 lankaa.

48. krs: Jätä alkuun 6 lankaa, tee 13 TS, jätä 12 lankaa väliin, tee 13 TS ja jätä loppuun 6 lankaa.

49. krs: Jätä alkuun 8 lankaa, tee 12 TS, jätä 16 lankaa väliin, tee 12 TS ja jätä loppuun 8 lankaa.

50. krs: Jätä alkuun 10 lankaa, tee 11 TS, jätä 20 lankaa väliin, tee 11 TS ja jätä loppuun 10 lankaa.

51. krs: Jätä alkuun 12 lankaa, tee 10 TS, jätä 24 lankaa väliin, tee 10 TS ja jätä loppuun 12 lankaa.

52. krs: Jätä alkuun 14 lankaa, tee 9 TS, jätä 28 lankaa väliin, tee 9 TS ja jätä loppuun 14 lankaa.

53. krs: Jätä alkuun 16 lankaa, tee 8 TS, jätä 32 lankaa väliin, tee 8 TS ja jätä loppuun 16 lankaa.

54. krs: Jätä alkuun 18 lankaa, tee 7 TS, jätä 36 lankaa väliin, tee 7 TS ja jätä loppuun 18 lankaa.

55. krs: Jätä alkuun 20 lankaa, tee 6 TS, jätä 40 lankaa väliin, tee 6 TS ja jätä loppuun 20 lankaa.

56. krs: Jätä alkuun 22 lankaa, tee 5 TS, jätä 44 lankaa väliin, tee 5 TS ja jätä loppuun 22 lankaa.

VIIMEISTELY:

Käännä kassi nurinpäin niin, että pohja on itseesi päin. Siirrä työlangat molemmille sivuille krs:n vaihtumiskohdasta alkaen niin, että kassin molemmilla sivuilla on yhtä monta lankaa. Laita 0,45 m tukilangat pohjan suuntaisesti ja tee niiden ympärille napakat KTS:t näin: Ota vastakkaisilta sivuilta ensimmäiset langat ja tee niillä 1 KTS niin, että tukilangat jäävät solmun sisään. *Ota sitten seuraavat langat ja tee 1 KTS*, toista *-* kunnes kaikki työlangat on solmittu.

Huom. Jos pohjasta tulee liian tiivis, jätä osa solmuista tasaisin välein tekemättä. Solmi lopuksi vierekkäiset lankaparit umpisolmuilla yhteen. Lyhennä langat ja käännä kassi. Päättele kassin yläreunassa sidontalankojen päät kassin sisäpuolelle solmujen sisään.

1. KAKSOISTASOSOLMU (KTS)



Vaihe 1.



Vaihe 2.

2. SURMANSILMUKKA

