


KIMALLE-TYYNY

(Irtopäällinen)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä**Koko** 40x15 cm**Tarvikkeet** 750 g Lankavan Kimalle-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvillaa, 20 % muita kuituja, n. 1 kg = n. 220 m), apulankaa luomiskrs:sta varten, ompelulankaa, sisätyynyyn 100x50 cm kangasta ja 600 g vanua tai vaihtoehtoisesti valmis, napakaksi täytetty pyöreä sisätyyny.**Puikot** pyöröpuikko nro 12.**Sileä neule suljettuna** neulo kaikki krs:t oikein.**1x1-joustinneule suljettuna** *neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.**Patenttineule suljettuna****aloituskrs:** *lk, nosta 1 s n neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), 1 n*, toista *-*.**1.krs:** *neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s o yhteen, lk, nosta 1 s n neulomatta*, toista *-*. **2.krs:** *lk, nosta 1 s n neulomatta, neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s n yhteen*. Toista krs:ia 1.-2. Huom. ota langankierto (lk) puikon takaa.**Tiheys** n. 6,5 s ja 16 krs = 10 cm leveysuunnassa avattua patenttineuletta.**Työohje** Juoksuta ontelokude kierteettä puikolle, jotta neuleesta tulee tasaista. Luo apulangalla 38 s. Vaihda ontelokude ja neulo 1 krs oikein. Sulje pyöröneuleeksi ja neulo 6 krs joustinneuletta. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja aloita patenttineule. Aloita kavennukset, kun työn korkeus on n. 39 cm ja olet neulonut viimeksi mallikerran 2. krs:n.**1. kavennuskrs:** *neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s o yhteen, 1 n*, toista *-* = 38 s. Neulo 1 krs joustinta.**2. kavennuskrs:** *neulo 1 o, 3 o yhteen (= nosta 2 s oikein neulomatta eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten 1. s:n läpi, neulo 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli)*, toista *-* kunnes 2 s neulomatta, neulo 2 s takareunastaan o yhteen. = 19 s. Neulo 1 krs sileää.**3. kavennuskrs:** *2 o yht.*, toista *-* ja neulo viimeinen s o = 10 s. Katkaise kude. Ota 20 cm kudetta ja pujota s:oiden läpi krs:n puolivälistä alkaen. Kiristä viimeisen krs:n s:t pieniksi yksi kerrallaan. Sulje aukko ja tee solmu.**Viimeistely** Ompele kuteiden päät np:lle. Ota 90 cm kudetta säätönauhaksi ja pujota se virkkausokoulla aloitusreunan s:oiden läpi. Tee päihin tiukat solmut tai huolittele ommellen. Poista apulanka. Ompele sisätyyny. Leikkaa kankaasta kaksi 47 cm:n ympyrää ja huolittele kappaleiden reunat. Aseta op:t vastakkain, ompele 1 cm:n sv:lla ja jätä loppuun 15 cm:n täyttöaukko. Täytä tyyny vanulla napakaksi ja ompele täyttöaukko käsin. Pue päällinen, kiristä säätönauha ja tee napakka rusetisolmu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.