

MAKRAMEEMATTO**Malli** Lankava, Sanna Peltoluhta**Koko** 80x100 cm + hapsut**Lanka** 2,5 kg korallinpunaista (62) Paulina-punoskudetta (80 % puuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 180-190 m).**Muuta** ontto verhotanko (alumiini)**Surmansilmukka** (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia. Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.**Kohosolmu = KS** (kuvat 2) Tee tukilangan ympärille 2 vaakasuuntaista silmusolmua oikealta vasemmalle näin: Pidä tukilanka vasemmalla kädellä vaakatasossa työlangojen edessä, *ota oikealla oleva työlanka oikeaan käteen, vie se etukautta tukilangan yli ja siitä työlangan oikealta puolelta takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille vetämällä työlangaa oikealle*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.**Kaksoistasosolmu = KTS** (kuvat 3) Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.**1. vaihe:** Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.**2. vaihe:** Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.**Työohje** Leikkaa punoskudesta 7,8 m:n pituisia työlankoja 66 kpl ja 1,2 m:n pituisia tukilankoja 2 kpl. Taita pitkät langat keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla verhotankoon. Tasoita nämä työlangat 80 cm:n leveydelle.

Ota sitten toinen tukilanka, sido sen toinen pää väliaikaisesti tankoon, oikean reunalangan ulkopuolelle. Pidä tukilanka vaakasuorassa ja solmi sen ympärille ensin kohosolmuja 5 cm:n etäisyydelle tangosta. Aloita sitten kaksoistasosolmut.

1. krs: Tee 33 KTS. Tee seuraava KTS-kerros lomittain edellisiin solmuihin nähden.**2. krs:** Jätä molemmista reunoista 2 ulointa lankaa odottamaan ja solmi niiden väliin 32 KTS.


Toista 1.-2. krs:ia kunnes työssä olevien lyhyempien lankojen pituus on 15-20 cm. Tee loppuun vielä 1. krs. Ota sitten toinen tukilanka ja solmi siihen kohosolmuja kuten maton alussa.

Viimeistely Poista verhotanko. Tasoita kohosolmurivit saman levyisiksi ja päättelee tukilangan päät nurjalle kaksoistasosolmujen sisään. Tasoita lopuksi hapsut.


Kuva 1: surmansilmukka



Kuva 2: kohosolmu oikealta vasemmalle



Kuva 3: kaksoistasosolmu



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.