

MARJA- PAITA

Ajaton ja käsin neulottu Marja-villapaita juhlistaa suomalaista luontoa ja kulttuuria sekä Lankavan sadan vuoden käsityöosaamista.



MARJA-PAITA

Vaikeusaste: Keskivaikea.



Malli: Lankava, Lee Esselström.

Koko: Kts. taulukko.

Lanka: Lankava Lysti -lankaa (75 % Superwash-villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m).

Lankamenekki: Kts. taulukko.

Puikot: 40 cm ja 80 cm (XS-M) tai 100 cm (L-4XL) pyöröpuikot sekä sukkapuikot 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan.

Muuta: 4 silmukkamerkkiä.

Joustinneule: Neulo helmassa ja hihansuissa suljettuna neuleena koko ajan 1 o kiertäen päävärillä, 1 n kuviovärillä. Neulo pääntiellä ohjeen mukaan.

Kirjoneule: Neulo suljettuna neuleena ruutupiirroksen mukaan. Sido yli neljän silmukan lankajuoksut silmukoiden takana kiepauttamalla langat toistensa ympäri.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Tiheys: 20 s ja 25 krs = 10 cm sileää neuletta. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.



Lyhenteet:

- s = silmukka
- krs = kerros
- o = oikea silmukka
- n = nurja silmukka
- ks = kaksoissilmukka
- op = oikea puoli
- np = nurja puoli

Koko	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Rinnan ympäryys	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
Hihan sisäpituus	44 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	50 cm	52 cm	52 cm
Helmasta kainaloon	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	44 cm	46 cm	46 cm
Pääväri (Pesto 860)	400 g	400 g	500 g	500 g	600 g	700 g	700 g	800 g
Kuvioväri (Lumi 851)	200 g	200 g	300 g	300 g	400 g	400 g	400 g	500 g



Työohje alkaa seuraavalla sivulla.

TYÖOHJE:

Alaosa ja hihat neulotaan suljettuna neuleena alareunoista kainaloihin. Kerros vaihtuu vasemman sivusauman kohdalla. Alaosa ja hihat yhdistetään samalle pyöröpuikolle kaarrokkeen neulomista varten. Kaarroke neulotaan suljettuna neuleena ja kerros vaihtuu takana vasemmalla alaosan ja hihanyhtymäkohdassa.

Tee raglankavennukset ohjeen mukaan. Vaihda työhön lyhyemmät puikot, kun silmukat vähenvät. Niskaan tasona neulottavat lyhennetyt kerrokset parantavat yläosan istuvuutta. Halutesasi voit jättää ne pois, jolloin neuletta voi käyttää molemmin päin.

Alaosa:

Luo päävärillä ohuemmalle pyöröpuikolle 152(172)192(212)232(252)272(292) s. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena kahdella värillä koko ajan 1 o kiertäen päävärillä, 1 n kuviovärillä 2,5 cm. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko. Neulo sileää neuletta päävärillä 1 krs ja lisää 1. krs:lla 8 s tasavälein = 160(180)200(220)240(260)280(300) s. Neulo kirjoneule ruutupiirroksen A mukaan.

[Katso ohjevideo
kaksivärisen resorin
neulomisesta:](#)



[Katso ohjevideo
kirjoneuleen
neulomisesta:](#)



TOINEN OSA ALKAA TÄSTÄ:

Neulo seuraavaksi kirjoneuletta piirroksen B mukaan. Kun alaosan pituus on 36(38)40(42)44(44)46(46) cm tai haluamasi pituus ja olet viimeksi neulonut 4. tai 9. krs:n, päätä krs:n viimeiset ja ensimmäiset 4(5)6(7)8(9)10(10) s kainaloa varten.

KOLMAS OSA ALKAA TÄSTÄ:

Hihat:

Luo päävärillä ohuemmille sukkapuikoille 42(42)46(48)48(50)52(54) s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta 2,5 cm. Vaihda paksummat puikot, neulo päävärillä 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla 0(0)3(8)8(6)4(2) s tasavälein = 42(42)49(56)56(56)56(56) s. Neulo kirjoneule piirroksen C mukaan ja lisää viimeisellä kerroksella 1(1)0(1)1(1)1(1) s kerroksen loppuun = 43(43)49(57)57(57)57(57) s.

Neulo sitten kirjoneuletta piirroksen B mukaan. Huom. Tarkista kuvion aloituskohta ruutupiirrokselta koon mukaan. Kun olet neulonut 2 cm, lisää 2 s näin: Lisää 1 s (= neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein kuvion mukaan), neulo kunnes jäljellä on 1 s, lisää 1 s ja neulo lopuksi 1 o. Neulo lisätyillä silmukoilla kirjoneuletta.

Toista lisäykset 2 cm:n välein yhteensä 12(15)14(12)14(16)18(20) kertaa = 67(73)77(81)85(89)93(97) s. Kun hihan korkeus on n. 44(44)46(48)50(50)52(52) cm ja olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen 5. tai 10. krs:n, päätä krs:n viimeiset 4(5)6(7)8(9)10(10) s ja ensimmäiset 4(5)6(7)8(9)10(10) s kainaloa varten = 59(63)65(67)69(71)73(77) s. Katkaise langat. Tee toinen hiha samoin.

[Katso ohjevideo
hihan lisäyksistä:](#)



NELJÄS OSA ALKAA TÄSTÄ:

Kaarroke:

Yhdistä alaosan ja hihojen s:t samalle paksumalle pyöröpuikolle näin: Siirrä hihan 59(63)65(67)69(71)73(77) s alaosan kainaloaukoon, neulo etukappaleen 72(80)88(96)104(112)120(130) s piirroksen 5. tai 10. krs:n mukaan, päättä seuraavat 8(10)12(14)16(18)20(20) s kainaloa varten ja siirrä tähän toisen hihan 59(63)65(67)69(71)73(77) s, neulo lopuksi takakappaleen 72(80)88(96)104(112)120(130) s = 262(286)306(326) 346(366)386(414) s.

Neulo vielä 1 krs oikein ruutupiirroksen B mukaan ja merkitse samalla etu- ja takakappaleiden ensimmäiset ja viimeiset s:t = 4 merkkiä. Neulo merkityt s:t tästä lähtien oikein päävärillä ja aloita raglankavennukset niiden molemmilla puolilla näin: *Tee ssk (= nosta 2 s yksitellen neulomatta kuin neuloisit ne oikein, siirrä molemmat s:t takaisin vasemmalle puikolle ja kavenna ne 2 o yht. kiertäen), neulo kunnes merkin edessä on 2 s, kavenna sitten pohjavärillä 2 o yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = - 8 s.

Neulo vielä 8 krs piirroksen mukaan, sitten vain päävärillä ja toista samalla kavennukset ensin joka 3. krs 4(4)3(3)4(4)2(2) kertaa ja sitten joka 2. krs 10(13)16(18)19(21)25(28) kertaa kunnes jäljellä on 150(150)154(158)162(166)170(174) s.

Lyhennetyt kerrokset:

Jatka raglankavennuksia ja tee lyhennetyt kerrokset tasona German short rows -tekniikalla.

1. krs (op): Neulo 1. merkin yli etukappaleen puolelle 15 s, käännä.

2. krs (np): KS (= kaksoissilmukka: Nosta 1. s n neulomatta ja kiristä lankaa työn taakse niin, että puikolle nousee edellisen krs:n silmukan jalat. Näyttää kuin puikolla olisi 2 s. Neulo ks myöhemmin yhtenä silmukkana ohjeen mukaan), neulo oikean etukappaleen merkin yli 15 s, käännä.

3. krs (op): KS, neulo oikein 1. merkin yli etukappaleen puolelle 8 s, käännä.

4. krs (np): KS, neulo nurin etukappaleen merkin yli 8 s, käännä.

5. krs. (op): KS, neulo oikein 1. merkin yli etukappaleen puolelle 2 s, käännä.

6. krs (np): KS, neulo nurin 1. merkin yli etukappaleen puolelle 2 s, käännä.

7. krs (op): KS, neulo oikein vasemman olan takamerkin yli 15 s, käännä.

8. krs (np): KS, neulo nurin oikean olan takamerkin yli 15 s, käännä.

9. krs (op): KS, neulo oikein vasemman olan takamerkkiin, käännä.

10. krs (np): KS, neulo nurin oikean olan takamerkkiin, käännä.

11. krs (op): KS, neulo oikein krs:n vaihtumiskohtaan. Neulo 1 krs sileää neuletta suljettuna ja samalla KS:t 2 o yht. = 122(122)126(130)134(138)142(146) s.

Neulo vielä 1 krs ja kavenna 2 o yht. tasavälein 2(2)4(6)8(10)12(14) kertaa = 120(120)122(124)126(128)130(132) s.

Pääntie:

Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo päävärillä 1 o, 1 n -joustinneuletta 3,5 cm. Päättä silmukat joustavasti.

Viimeistely:

Ompele kainalosaumat ja päättelee langat. Höyrytä valmis neule kevyesti nurjalta.

A 26x20 grid representing a 26-letter alphabet. The grid is filled with green and white squares, forming a pattern that resembles a stylized 'A' or a similar character. The columns are labeled 20 down to 1 from left to right, and the rows are labeled 26 down to 1 from top to bottom.

[illegible]

									10
									9
									8
									7
									6
									5
									4
									3
									2
									1
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
XS-S		M			L-4XL				

 Pääväri
 Kuvioväri

LANKA
KAUHAVA • FINLAND • 1925

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT:
06 4345 500 / lankava@lankava.fi / www.lankava.fi

SIVU 5/5

Mallien kaupallinen
hyödyntäminen on kielletty.