RAIDALLINEN LEMPPARI-NEULE



Mallien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

RAIDALLINEN LEMPPARI-NEULE



Vaikeusaste: Helppo.

Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.

Koko: XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL.

Valmiin puseron mitat:

- vartalonympärys 87(89)93(97)104(111)120(127)135 cm
- koko pituus 54(56)57(60)62(65)70(73)75 cm
- hihan pituus 42(43)44(45)46(47)48(49)50 cm

Lanka: Lankava Helli -merinovillalankaa
(100 % Superwash merinovilla, 50 g = n. 175 m)
vihreää (Oliivinvihreä 317) 120(135)140(150)170(180)220(250)275 g
vaaleanruskeaa (306) 25(30)30(35)35(40)45(50)60 g
roosaa (Tumma roosa 331) 25(30)30(35)35(40)45(50)60 g
valkoista (Marmorinvalkoinen 300) 25(30)30(35)35(40)45(50)60 g
ruskeaa (Suklaanruskea 309) 15(20)20(20)20(25)25(30)30 g

Austermann Kid Silk -lankaa
(75 % mohair, 25 % silkki, 25 g = n. 225 m)
100(100)100(100)125(125)150(175)175 g vaaleaa beigeä (Hiekka 23).

Puikot: 3,5 mm ja 5 mm sukkapuikot sekä pyöröpuikot 40-60 cm ja 80-120 cm.

Muuta: 5 silmukkamerkkiä ja 2 silmukkakaapelia.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan 2 o, 2 n.

Raglansauma: Neulo sileää neuletta ruutupiirroksen mukaan.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.
Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.

Tiheys: 19 s ja 25 krs = 10 cm sileää neuletta 5 mm puikoilla.
Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.

Työohje alkaa
seuraavalla sivulla.

Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

op = oikea puoli

np = nurja puoli

AM = aseta merkki

rs = raglansilmukka

lk = langankierto

L1O = lisäys oikealle: Nosta silmukoiden välinen lankalenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se etureunastaan oikein.

L1V = lisäys vasemmalle: Nosta silmukoiden välinen lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen eli takareunastaan oikein.

KS = kaksoissilmukka: Nosta 1. s n neulomatta niin, että vedät lankaa työn taakse. Puikolle nousee edellisen krs:n silmukan molemmat reunat. Neulo KS seuraavalla krs:lla yhtenä silmukkana.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

TYÖOHJE:

Neulo pusero suljettuna neuleena pääntieltä helmaan ja hihansuihin 2-kertaisella langalla (= 1 Helli + 1 Kid Silk). Merkitse kerroksen vaihtumiskohta, joka on etukappaleen ja vasemman hihan välissä. Siirrä merkkiä työn edetessä. Kaarrokkeen raglansaumoissa on 5 s sileää neuletta. Raglanlisäykset tehdään 5 s:n molemmin puolin ohjeen mukaan ja muilla silmukoilla neulotaan sileää neuletta. Aloita pusero vihreällä Hellillä. Kun sileän neuleen korkeus on pääntien joustimen jälkeen keskeltä edestä mitattuna 9(10)10(10)10(10)11(11)11 krs, aloita raidoitus. Neulo 14(15)15(16)17(18)19(20)21 krs:n raidat Hellin väreillä: ruskea, vihreä, vaaleanruskea, vihreä, roosa, vihreä, valkoinen ja loppuun vihreällä.

PÄÄNTIE*:*
Luo ohuemmalle 40 cm pyöröpuikolle 112(112)116(116)120(124)128(132)140 s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta. Neulo joustinneuletta 4 cm.

KAARROKE*:*
Vaihda paksumpiin puikkoihin ja merkitse raglansaumat.

1. krs: AM1 (= aseta ensimmäinen merkki), neulo 5 o, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o (= vasen hiha), 5 o, AM2, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o (= takakpl), AM3, 5 o, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o (= oikea hiha), 5 o, AM4, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o (= etukpl). Jatka sileää neuletta ja aloita samalla lyhennetyt kerrokset tasona German short rows -tekniikalla.

2. krs: Neulo oikein AM3 saakka ja käännä.

3. krs (np): KS, neulo AM2 saakka ja käännä. Nosta lyhennettyjen kerrosten 1. s:t samoin 4.-12. krs:lla ja neulo kaksoissilmukat seuraavalla krs:lla yhtenä silmukkana.

4. krs (op): KS, neulo oikean hihan keskelle, käännä.

5. krs (np): KS, neulo vasemman hihan keskelle, käännä.

6. krs (op): KS, neulo kunnes jäljellä on 6 s ennen AM4, käännä.

7. krs (np): KS, neulo kunnes jäljellä on 6 s ennen AM1, käännä.

8. krs (op): KS, neulo 3 s AM4 yli, käännä.

9. krs (np): KS, neulo 3 s AM1 yli, käännä.

10. krs (op): KS, neulo 9 s oikean hihan etumerkin yli, käännä.

11. krs (np): KS, neulo 9 s vasemman hihan etumerkin yli, käännä ja jatka suljettuna neuleena.

12. krs: KS, 8 o (krs:n vaihtumiskohtaan asti) = 112(112)116(116)120(124)128(132)140 s. Poista merkit AM1-4 ja aloita sitten raglanlisäykset.

13. krs: *5 o, L1V, 13(13)14(14)15(15)16(17)18 o, L1O, 5 o, L1V, 33(33)34(34)35(37)38(39)42 o, L1O*, toista *-* vielä kerran = + 8 s.

14. krs: *5 o, 15(15)16(16)17(17)18(19)20 o, 5 o, 35(35)36(36)37(39)40(41)44 o*, toista *-* vielä kerran.

15. krs: *5 o, L1V, 15(15)16(16)17(17)18(19)20 o, L1O, 5 o, L1V, 35(35)36(36)37(39)40(41)44 o, L1O*, toista *-* vielä kerran = + 8 s.

16. krs: *5 o, 17(17)18(18)19(19)20(21)22 o, 5 o, 37(37)38(38)39(41)42(43)46 o*, toista *-* vielä kerran.

Toista tällaiset lisäykset raglansauman molemmin puolin joka 2. krs yhteensä 14(15)15(17)19(20)24(27)29 kertaa ja sitten joka 3. krs vielä 3(3)3(3)3(4)4(4)4 kertaa = 248(256)260(276)296(316)352(380)404 s. Neulo lisätyillä s:oilla sileää neuletta. Vaihda työhön pidempi pyöröpuikko, kun silmukat lisääntyvät. Jatka mallineuleita lopuksi ilman lisäyksiä 4(4)4(4)4(4)4(5)5 krs. Jaa sitten s:t alaosaa ja hihoja varten ja aloita alaosan neulominen.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

ALAOSA:
2 o, siirrä hihan 53(55)56(60)65(69)78(85)90 s silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten 13(13)14(14)15(15)16(17)18 s, neulo 71(73)74(78)83(89)98(105)112 o, siirrä toisen hihan 53(55)56(60)65(69)78(85)90 s silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten 13(13)14(14)15(15)16(17)18 s, neulo 69(71)72(76)81(87)96(103)110 o = 168(172) 176(184)196(208)228(244)260 s. Neulo sileää neuletta kunnes miehustan korkeus kainalosta on 30(31)32(33)34(35)36(37)37 cm ja kavenna viimeisellä krs:lla 8 s tasaisin välein = 160(164) 168(176)188(200)220(236)252 s. Vaihda ohuempi pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta 4 cm. Päätä silmukat joustavasti.

HIHAT:
Siirrä silmukkakaapelin s:t paksummalle 40 cm pyöröpuikolle ja neulo ne oikein. Poimi sitten miehustan kainaloista 13(13)14(14)15(15)16 (17)18 s = 66(68)70(74)80(84)94(102)108 s. Merkitse krs:n vaihtumiskohta kainalon keskelle. Neulo sileää neuletta kunnes hihan pituus on 3 cm. Kavenna sitten merkin molemmilla puolilla näin: 1 o, 2 o yht, neulo kunnes jäljellä on 3 s ja kavenna 2 s kiertäen o yht, 1 o. Toista tällaiset kavennukset joka 9.(8.)8.(8.)6.(6.)5. (4.)4. krs yhteensä 9(10)11(11)14(16)19(23)24 kertaa = 48(48)48(52)52(52)56(56)60 s. Vaihda sukkapuikkoihin silmukoiden vähentyessä. Neulo sileää neuletta kunnes hihan pituus kainalosta mitattuna on 38(39)40(41)42(43)44(45)46 cm. Kavenna viimeisellä krs:lla 4 s tasaisin välein = 44(44)44(48)48(48)52(52)56 s. Vaihda ohuemmat sukkapuikot. Neulo joustinneuletta 4 cm ja päätä silmukat joustavasti. Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY:
Päättele langat. Pese valmis neule käsin lämpimässä vedessä kevyesti puristellen. Käytä pesuun hieman villapesuainetta. Huuhtele huolellisesti. Älä annostele pesuainetta liikaa. Kuosittele neule mittoihinsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua. Höyrytä neule kevyesti nurjalta.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.