KORINPOHJA-TYYNY



Mallien kaupallinen
hyödyntäminen on kielletty.

KORINPOHJA-TYYNY



Vaikeusaste: Helppo.

Malli: Lankava.

Koko: 42x42 cm.

Lanka: Alize Puffy -lankaa (100 % polyesteri, 100 g = n. 9 m) 300 g punaista (Kirsikka 107).

Muuta: 1 pyykkipoika silmukkamerkiksi, 35-40 cm vetoketju ja tyynyn väristä ompelulankaa.

Sormineulonta: Neulo silmukkalankaa sormin ohjeen mukaan. Työskentele pöydällä tai tee työ sylissä kuten puikoilla neulottaessa. Työ neulotaan suljettuna.



Lyhenteet:

s = silmukka
krs = kerros

Työohje alkaa
seuraavalla sivulla.

Mallien kaupallinen
hyödyntäminen on kielletty.

TYÖOHJE:

Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin jokaisen kerän ensimmäiselle ja viimeiselle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Yhdistä aina uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen (solmu jää lenkkien väliin). Risti silmukat pareittain parittomilla kerroksilla vasen s oikean päälle ja parillisilla kerroksilla oikea s vasemman päälle. Laita lanka eteesi niin, että aloitusketjun silmukat asettuvat ylöspäin ja pidä silmukat vasemmalla. Vapauta lankaa kerältä reilusti ja jätä se merkin oikealle puolelle. Lähde sitten pujottamaan kerältä tulevia silmukoita järjestyksessä, oikealta vasemmalle.

ALOITUS:
Laske langasta aloitusketjuksi 48 s ja yhdistä ketju renkaaksi näin: solmi avattu lanka umpisolmulla ketjun ensimmäisen ja viimeisen silmukan väliin. Merkitse solmu kerroksen vaihtumiskohdaksi ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo spiraalina. Laita lanka eteesi niin, että aloitusketjun silmukat asettuvat ylöspäin ja pidä silmukat vasemmalla. Vapauta lankaa kerältä reilusti ja jätä se merkin oikealle puolelle. Lähde sitten pujottamaan kerältä tulevia silmukoita järjestyksessä, oikealta vasemmalle.

1.krs: Risti aloitusketjun 1. ja 2. silmukka keskenään niin, että vasen s tulee oikean päälle. Pitele ristityt silmukat vasemmassa kädessä. Pujota sitten oikealla kädellä kerältä tuleva silmukka (= 49. s) takakautta päällimmäisen ristityn s:n läpi ja seuraava kerältä tuleva s (= 50. s) taas takakautta alemman s:n läpi. Vedä silmukoita hieman ylöspäin ja jätä ne avoimiksi. Risti ja neulo kaikki silmukkaparit samoin.

2. krs: Ota krs:n vaihtumiskohdan molemmilta puolilta 1 s ja risti ne keskenään niin, että oikea s tulee vasemman päälle ja pujota kerältä tulevat seuraavat 2 s yksitellen näiden läpi kuten 1. krs:lla. Risti ja neulo kaikki silmukkaparit samoin.

3. krs: Risti krs:n viimeinen ja 2. viimeinen s niin että vasen s tulee oikean päälle ja pujota kerältä tulevat 2 s yksitellen niiden läpi. Risti ja neulo kaikki silmukkaparit samoin. Huom. Kerroksen vaihtumiskohta siirtyy 2 s:aa oikealle.

Toista 2.-3. krs:ia kunnes työn korkeus on n. 42 cm. Katkaise lanka ja avaa ensimmäinen kerältä tuleva silmukkalenkki suoraksi. Päättele sitten silmukat pujottamalla ne toistensa läpi näin: Pujota ensin 24. s 25. s:n läpi, 25. s 23. s:n läpi, 23. s 26 s:n läpi jne., kunnes olet kerroksen vaihtumiskohdassa. Pujota langanpää viimeisen silmukan läpi.

VIIMEISTELY:
Päättele langat np:lle ja ompele niiden päät ompelulangalla kiinni neulokseen. Ompele sitten vetoketju aloitusreunan keskelle. Ompele lopuksi aloitusreunan molemmista päädyistä vastakkaiset silmukat muutaman sentin matkalta yhteen.

Katso ohjevideo korinpohjakuvion neulomisesta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.