

ESSI-RAITAKASSI



ESSI-RAITAKASSI

Vaikeusaste: Helppo.



Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.

Koko: N. 30x65 cm.

Lanka: Lankava Essi -ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 500 g = n. 240 m) 350 g luonnonvalkoista (2), 90 g roosaa (13) ja 60 g vaaleanruskeaa (4).

Puikot: 60 cm tai 100 cm pyöröpuikko 6 mm tai käsialan mukaan.

Muuta: Silmukkamerkki.

Tiheys: 12,5 s ja 20 krs = 10 cm. Tarkista tiheys ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Ainaoikeinneule: Neulo suljettuna neuleena vuoroin 1 krs oikein, 1 krs nurin. Neulo tasona koko ajan oikein ja nosta aina kerroksen 1. s neulomatta.



Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

o = oikein

n = nurin

op = oikea puoli

np = nurja puoli



Työohje alkaa seuraavalla sivulla.



TYÖOHJE:

ALAOSA:

Luo silmuillen luonnonvalkoisella kuteella 60 cm pyöröpuikolle 80 s. Voit luoda silmukat myös 100 cm pyöröpuikolle *Judy's Magic cast on* -tekniikalla. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä.

Neulo sileää neuletta suljettuna ja raidoita samalla näin: 10 krs valkoinen, *5 krs roosa, 5 krs valkoinen, 5 krs vaaleanruskea, 5 krs valkoinen*, toista *-* vielä kerran ja lopuksi 5 krs roosa = 10 raitaa.

Vinkki: Jos haluat kerroksen vaihtumiskohdasta huomaamattoman, neulo raitojen 2. krs:n ensimmäinen silmukka edellisen kerroksen silmukasta. Katkaise lopuksi värilliset kuteet ja neulo vielä 5 krs sileää neuletta valkoisella. Aloita sitten kassin yläosa.

1. krs: 15 o, 10 n, 30 o, 10 n, 15 o.

2. krs: Neulo oikein.

3.-4. krs: Kuten 1.-2. krs.

5. krs: 15 o, *3 n, päättä 4 s nurin neuloen, 3 n*, 30 o, toista *-* kerran, 15 o. Neulo vielä 15 o ja käännä.

YLÄOSA:

Jätä kassin toisen puolen 36 s odottamaan. Jatka toisen puolen molemmissa reunoissa 3 s:lla ainoikeinneuletta ja niiden välissä sileää neuletta tasona.

1. krs (np): Nosta 1. s n neulomatta, 2 o, 30 n, 3 o, käännä = 36 s.

2. krs (op): Nosta 1. s, 2 o, tee yvk (= ylivetokavennus: Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), 26 o, kavenna 2 o yht., 3 o, käännä = 34 s.

3. krs: Nosta 1. s, 2 o, 22 n, 3 o, käännä.

4. krs: Nosta 1. s, 2 o, tee yvk, 14 o, kavenna 2 o yht., 3 o, käännä = 32 s.

5. krs: Nosta 1. s, 2 o, 20 n, 3 o, käännä.

Jatka molemmissa reunoissa 3 s:lla ainoikeinneuletta, neulo niiden välissä sileää neuletta ja jatka kavennuksia joka 2. krs kunnes jäljellä 8 s ja olet neulonut viimeksi np:n krs:n.

30. krs: Nosta 1. s, 1 o, tee yvk, kavenna 2 o yht., 2 o, käännä. = 6 s.

Jatka neulomalla olkahihnaksi ainoikeinneuletta tasona n. 32 cm tai haluamasi pituus. Neulo lopuksi np:n kerros. Jätä hihna odottamaan ja neulo kassin toinen puoli samoin. Jätä loppuun n. 30 cm kudetta.

VIIMEISTELY:

Silmukoi sankojen päät loppuun jätetyllä kuteella yhteen. Käännä sitten kassin nurja puoli päälle ja ompele aloitusreunan vastakkaiset s:t yhteen. Päätele kuteet. Höyrytä valmis kassi kevyesti nurjalta.