

RISTINOLLA- PUSERO

Lankava Lysti -sukkalangasta neulotut
muhkeat palmikkopuserot sopivat
koko perheen käyttövaatteiksi.



RISTINOLLA- PUSERO

Vaikeusaste: Keskivaikea.



Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.

Koko: Lasten koot 80/86(110/116)134/140(146/152),
aikuisten koot XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL).

Valmiin puseron mitat:

- **vartalon ympäryys:** 62(69)77(85)85(92)100(108)
115(123)130(138) cm
- **koko pituus:** 36(42)52(54)59(62)64(65)67(68)
70(73) cm (miesten puserossa + 5 cm)
- **hihan sisäpituus:** 18(28)36(39)43(44)45(46)
47(48)49(50) cm (miesten puserossa + 5 cm)

Lanka: Lankava Lysti -sukkalankaa (75 %
konepesun kestävä Superwash-villa, 25 % polyamidi,
100 g = n. 200 m) 300(400)500(600)600(700)800(1000)
1100(1200)1300(1400) g vaaleansinistä (Kesätaivas
857) tai roosaa (Aavikkoruusu 872) tai beigeä
(Greige 870).

Puikot: Joka koossa sukka puikot 3,5 ja 4 mm.

- **3,5 mm** pyöröpuikko 40(40)40(40 ja 60)
40 ja 60(40 ja 80)40 ja 80(40 ja 80)40 ja 100
(40 ja 100)40 ja 100(40 ja 100) cm.
- **4 mm** pyöröpuikko 40(60)60(80)80(80)80(40 ja 80)
40 ja 100(40 ja 100)40 ja 100(40 ja 100) cm.

Muuta: Silmukkamerkki ja silmukkakaapeli.


Tiheys: 26 s ja 31 krs = 10 cm palmikkoneuletta.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena
koko ajan 2 o, 2 n.

Palmikkoneule: Neulo ruutupiirroksen mukaan.



Ruutupiirros



Merkit

- = oikea s, neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- = nurja s, neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
- ↗↘ = siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, 2 o,
neulo apupuikon s:t oikein
- ↘↗ = siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, 2 o,
neulo apupuikon s:t oikein



Työohje alkaa
seuraavalla sivulla.

TYÖOHJE:

Puseron alaosa ja hihat neulotaan suljettuna neuleena helmasta kainaloihin. Yläosat neulotaan erikseen tasona. Valitse miesten koko puseron vartalon ympärysmittaan mukaan ja neulo alaosa ja hihat 5 cm ohjeessa ilmoitettua pidemmiksi.

ETU- JA TAKAKAPPALEEN ALAOSA:

Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 160(180)200(220)220(240)260(280)300(320)340(360) s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 4(5)5(5)6(6)6(6)7(7)7(7) cm. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko. Neulo palmikkoneuletta ruutupiirroksen mukaan. Kun kappaleen korkeus on n. 20(24)30(36)37(38)40(41)42(43)44(45) cm + 5 cm miesten puserossa ja olet viimeksi neulonut parittoman kerroksen, siirrä etukappaleen 80(90)100(110)110(120)130(140)150(160)170(180) s silmukkakaapelille odottamaan ja käännä.

TAKAKAPPALEEN YLÄOSA:

Jatka palmikkoneuletta tasona np:n kerrokselta. Päättä molemmissa reunoissa joka 2. krs kädentietä varten 1x3(3)3(3)3(3)5(5)6(6)7(7), 2x2 s, 2(2)2(4)4(4)4(4)5(6)6(6)x 1 s = 62(72)82(88)88(98)104(114)120(128)136(146) s. Kun kädentien korkeus on 13(14)15(16)17(18)19(20)20,5(21)22(23) cm, päättä pääntietä varten keskimmäiset 14(22)26(28)30(36)36(40)42(48)50(54) s ja neulo kerros loppuun. Käännä ja neulo ensin pääntien oikea puoli. Päättä pääntietä varten ensin joka 2. krs 1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)x2 s. Päättä sitten 2(2)2(2)3(3)3(3)3(3)3(3)x1 s ja samalla olkapään s:t kädentien puolelta kolmessa osassa 6,7,7(3x7)3x8(3x8)7,7,8(3x8)3x9(3x10)10,11,11(3x11)3x12(3x13) s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvana.

ETUKAPPALEEN YLÄOSA:

Neulo kuten takakappale kunnes kädentien korkeus on 9(10)11(12)13(13)13,5(14)14(14,5)15(16) cm. Päättä pääntietä varten keskimmäiset 10(18)22(24)26(32)32(36)38(44)46(50) s ja neulo krs loppuun. Päättä pääntietä varten vielä joka 2. krs 1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)x2 s, 4(4)4(4)5(5)5(5)5(5)5(5)

x1 s. Päättä lopuksi olan s:t samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli samoin.

HIHAT:

Luo ohuemmille sukkapuikoille 44(44)48(48)48(52)52(56)56(56)60(60) s. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 4(5)5(5)6(6)6(6)7(7)7(7) cm. Lisää työhön viimeisellä krs:lla 6(16)12(22)22(18)18(14)14(14)20(20) s = 50(60)60(70)70(70)70(70)70(70)80(80) s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita palmikkoneule ruutupiirroksen mukaan. Kun olet neulonut 5 krs lisää 2 s näin: Neulo 1 o, lisää 1 s (= neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo kunnes jäljellä on 1 s, lisää 1 s ja 1 o. Neulo tästä eteenpäin lisätyilläkin silmukoilla palmikkoneuletta. Toista lisäykset joka 5.(14.)10.(14.)10.(9.)8.(6.)6.(6.)7.(6.) krs yhteensä 8(5)8(6)10(11)14(17)19(20)17(21) kertaa = 66(70)76(82)90(92)98(104)108(110)114(122) s. Kun hihan korkeus on 18(28)36(39)43(44)45(46)47(48)49(50) cm (+ 5 cm miesten puseroon) ja olet neulonut viimeksi parillisen kerroksen päättä kerroksen alusta 1x0(0)0(0)5(5)5(6)6(6)7(7) s, neulo krs loppuun ja käännä. Jatka tasona ja päättä ensin kerroksen alusta 1x0(0)0(0)5(5)5(6)6(6)7(7) s ja sitten molemmista reunoista joka 2. krs 1x4 s, 1x3 s, 1x2 s, 12(13)14(15)16(18)19(22)23(24)25(26)x1 s, 1x2 s ja 1x4(4)4(4)4(4)4(4)4(4)5(5) s. Päättä loput s:t kerralla. Tee toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY:

Höyrytä kappaleet nurjalta. Ompele ensin olka-saumata ja sitten hihat paikoilleen kädenteille. Poimi pääntieltä ohuemmalle 40 cm pyöröpuikolle n. 80(88)96(108)116(124)132(140)148(156) s. Tarkista, että silmukkamäärä on jaollinen 4:llä. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 3(4)4(4)5(5)5(5)6(6)6(6) cm. Päättä silmukat joustinneuletta neuloen. Päättele langat. Kastele valmis pusero käsin lämpimässä vedessä kevyesti puristellen ja kuosittale se mittoihinsa tasaiselle alustalle kuivamaan. Höyrytä valmis pusero kevyesti nurjalta.