

VIIRU- PANNUNALUNEN JA -PATALAPUT



VIIRU-PANNUNALUNEN JA -PATALAPUT

Vaikeusaste: Keskivaikea.



Malli: Lankava Oy, Sanna Peltoluhta.

Koko: 23x60 (23x23) cm.

Lanka: Pannunaluseen 300 g tummanvihreää (11) tai kaakaota (5) ja patalappuihin (2 kpl) 240 g pellavan beigeä (24) Lankava Essi-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 500 g = n. 240 m).

Puikot: 6 mm pyöröpuikot 60-80 cm tai käsialan mukaan.

Muuta: 40x1,3 cm nahkahihna ja vahvaa puuvillalankaa hihnojen ompelua varten.

Tiheys: 13 s ja 24 krs = 10 cm.

Ainaoikeinneule: Nosta 1. s neulomatta ja neulo loput s:t oikein.

Pintaneule: Neulo tasona ohjeen ja kaavion mukaan.



Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

op = oikea puoli

np = nurja puoli



Työohje alkaa
seuraavalla sivulla.



TYÖOHJE:

Neulo tasona pyöröpuikolla ohjeen ja kaavion mukaan. Luo pyöröpuikolle 31 s. Neulo ensin 2 krs ainaoikeinneuletta ja aloita sitten pintaneule ruutupiirroksen mukaan.

1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, 30 o, käännä.

2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 2 o, 1 n, *5 o, 1 n*,
toista *-* vielä 3 kertaa, 3 o, käännä.

3. krs: Kuten 1. krs.

4. krs: Kuten 2. krs.

5. krs: Kuten 1. krs.

6. krs: Nosta 1. s neulomatta, *5 o, 1 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 6 o, käännä.

7. krs: Kuten 1. krs.

8. krs: Kuten 6. krs.

Toista 1.-8. krs:t ensin 17(5) kertaa ja neulo sitten
1.-4. krs:t. Neulo lopuksi aina oikeinneuletta 3 krs.
Päät s:t seuraavalla kerroksella oikein neuloen.

VIIMEISTELY:

Päättele langat. Leikkaa nahkahihnasta 10 cm pätkiä. Merkitse sen molempiin päihin 2 reikää (kuva 1). Taita hihnat kaksin kerroin ja ompele ne kiinni vahvalla langalla pitkässä pannunalusessa saman pitkän sivun kahteen nurkkaan ja patalapussa yhteen nurkkaan. Höyrytä kevyesti nurjalta.



Kuva 1 Lähikuva hihnojen ompelusta

Ruutupiirros

8	U	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		
													U	7
6	U	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
													U	5
4	U	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	
													U	3
2	U	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	
													U	1

6 s toistuu

Merkit

—	= nurja s, neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
□	= oikea s, neule oikealla oikein, nurjalla nurin
U	= nosta s neulomatta