

LYYLI- KESÄNEULE



LYYLI-KESÄNEULE

Vaikeusaste: Helppo.



Malli: Lankava, Mirka Korpela.

Koko: XXS(XS)S(M)L(XL)XXL(3XL)4XL.

Väljyysvara 21-24 cm koosta riippuen.

Neuleen mitat:

- Rinnanympäryys 98(105)112(116)122(127)134(143)152 cm.
- Takapituus 46(48)50(52)54(56)60(62)64 cm.

Lanka: Lankava Lyyli -puuvillalankaa (100 % merseroitu kampapuuvilla, 50 g = n. 125 m) 200(250)300(350)400(500)600(700)850 g punaista (829).

Puikot: 2,5 ja 3 mm pyöröpuikot 40-60 cm ja 80-120 cm tai käsialan mukaan.

Muuta: Silmukkamerkki ja silmukkakaapelit.

Tiheys: 24 s ja 30 krs = 10 cm. Tarkista tiheys ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.

Ainaoikeinneule: Neulo suljettuna neuleena.

1. krs: Oikein

2. krs: Nurin. Toista 1.-2. krs:ia.

Raglanlisäys (LIS): Nosta silmukoiden välinen lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se takareunastaan oikein. Nosta sama lankalenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se etureunasta oikein = + 2 s.



Työohje alkaa seuraavalla sivulla.

Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

o = oikea silmukka

LIS = raglanlisäys

TYÖOHJE:

Neulo paita suljettuna neuleena pääntieltä helmaan. Luo ohuemmalle 40-60 cm pyöröpuikolle 130(136)140(144)150(154)164(172)184 s. Neulo ainaoikeinneuletta 6 krs. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Vaihda työhön paksummat puikot, neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisin välein (= neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein) 4(4)6(6)6(8)8(10)10 s = 134(140)146(150)156(162)172(182)194 s.

RAGLANLISÄYKSET:

1. krs: Neulo 24(25)26(27)28(29)30(32)34 o (= ½ takakpl), LIS, neulo 19(20)21(21)22(23)26(27)29 o (= oikea hiha), LIS, neulo 48(50)52(54)56(58)60(64)68 o (= etukpl), LIS, neulo 19(20)21(21)22(23)26(27)29 o, (= vasen hiha), LIS, neulo 24(25)26(27)28(29)30(32)34 o (= ½ takakpl) = + 8 s.

2. krs: Neulo kaikki s:t oikein.

3. krs: Neulo 25(26)27(28)29(30)31(33)35 o, LIS, neulo 21(22)23(23)24(25)28(29)31 o, LIS, neulo 50(52)54(56)58(60)62(66)70 o, LIS, neulo 21(22)23(23)24(25)28(29)31 o, LIS, 25(26)27(28)29(30)31(33)35 o = + 8 s.

4. krs: Kuten 2. krs.

Toista lisäykset joka 2. krs yhteensä 31(33)35(36)38(40)43(45)47 kertaa = 382(404)426(438)460(482)516(542)570 s. Neulo lisätyillä s:oilta sileää neuletta ja vaihda pidempiin puikkoihin s:den lisääntyessä. Jaa sitten silmukat alaosaan ja hihoja varten.

Neulo 55(58)61(63)66(69)73(77)81 o, siirrä oikean hihan 81(86)91(93)98(103)112(117)123 s silmukka-kaapelille odottamaan, luo kainaloa varten 8(10)12(13)14(14)15(18)20 s, neulo etukpl:n 110(116)122(126)132(138)146(154)162 o, siirrä vasemman hihan 81(86)91(93)98(103)112(117)123 s silmukka-kaapelille odottamaan, luo kainaloa varten 8(10)12(13)14(14)15(18)20 s, neulo 55(58)61(63)66(69)73(77)81 o = 236(252)268(278)292(304)322(344)364 s.

ALAOSA:

Neulo sileää neuletta n. 23(24)25(26)27(28)29(30)31 cm, vaihda ohuemat puikot ja kavenna tasaisin välein 11(11)13(13)15(15)17(17)19 s = 225(241)255(265)277(289)305(327)345 s. Neulo ainaoikeinneuletta 6 krs ja päättää s:t oikein neuloen.

HIHAT:

Siirrä silmukka-kaapelin s:t ohuemmalle 40 cm pyöröpuikolle ja neulo ne oikein. Poimi ja neulo kiertäen o kainalosta 8(10)12(13)14(14)15(18)20 s + 1 s kainalosilmukoiden molemmin puolin. Kerroksen aloituskohta on kainalon keskellä. Neulo 1 krs oikeaa ja kavenna samalla tasaisin välein 6(6)6(6)6(6)8(8)8 s = 85(92)99(102)108(113)121(129)137 s. Neulo lopuksi ainaoikeinneuletta 6 krs ja päättää s:t oikein neuloen. Tee toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY:

Päättele langat ja höyrytä valmis neulepaita kevyesti nurjalta.

Vinkki: Neulepaita on helposti muunneltavissa muuttamalla alosan tai hihojen pituutta. Voit myös raidoittaa neuleen useammalla värillä.