

## 7 PALMIKON -SUKAT

**Malli** Lankava, Jorma Saarinen

**Koko** 37/38 (39/40)

**Lanka** 100 g (150 g) valkaisuamatonta (01) Alize Superwash -sukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = 420 m).

**Puikot** sukkapuikot 2 ja 2,5 mm ja kaksi apupuikkoa.

**Muuta** 1 silmukkamerkki ja 2 apupuikkoa.

**Joustinneule** Neulo suljettuna \*1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan o\*, toista \*-\*.

**Palmikkoneule** Neulo suljettuna mallipiirroksen mukaan.

**Tiheys** 28 s ja 40 krs = 10 cm sileää neuletta.

**Työohje** Luo ohuemmille puikoille joustavasti 68 s ja jaa ne 4:lle puikolle (18+17+17+16 s). Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja aloita joustinneule.

**1.-12. krs:** Neulo 1. ja 2. puikon 35 s:lla joustinneuletta ja toista 3. ja 4. puikon s:oilta mallipiirroksen 10. kerrosta. Jaa s:t uudelleen (18+17+20+13 s) ja vaihda paksummat puikot.

**1. krs:** 3 o, neulo 29 s kuten ne näkyvät, 3 o, neulo 3. ja 4. puikon s:oilta palmikkoneuletta mallipiirroksen 1. krs:lta lähtien.

**2. krs:** 3 n, 29 s kuten ne näkyvät, 3 n, neulo 3. ja 4. puikon s:oilta palmikkoneuletta. Toista 1.-2. krs:ia, kunnes varren pituus on n. 25 cm ja olet neulonut etuosassa palmikon 10. krs:n. Jätä 3. ja 4. puikon s:t odottamaan ja aloita kantalapun vahvistettu neule tasona 1. ja 2. puikon 35 s:lla.

**1. krs (op):** Neulo 3 o, \*nosta 1 s nurin neulomatta, 1 o\*, toista \*-\* vielä 14 kertaa, 2 o, käänny.

**2. krs (np):** Nosta 1. s neulomatta, 2 o, \*neulo 1 s kiertäen n, 1 n\*, toista \*-\* vielä 13 kertaa, 1 s kiertäen n, 3 o, käänny.

**3. krs:** Nosta 1. s neulomatta, 2 o, \*nosta 1 s n neulomatta, 1 o\*, toista \*-\* vielä 14 kertaa, 2 o, käänny. Toista 2.-3. krs:ia vielä 15 kertaa ja neulo lopuksi 2. krs. Aloita sitten kantapohjan kavennukset.

**1. krs (op):** Nosta 1. s neulomatta, 19 o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosto 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 1 o, käänny.

**2. krs (np):** Nosta 1. s neulomatta, 6 n, kavenna 2 n yht., 1 n, käänny.

**3. krs:** Nosta 1. s neulomatta, neulo oikein kunnes edellisen kääntymiskohdan edessä on 1 s, tee yvk, 1 o, käänny.

**4. krs:** Nosta 1 s neulomatta, neulo nurin kunnes edellisen kääntymiskohdan edessä on 1 s, kavenna 2 n yht., 1 n, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki sivus:t on kavennettu ja jäljellä on 21 s.

Jaa seuraavalla krs:lla s:t uudelleen näin: Nosta 1. s neulomatta, 9 o, laita merkki (= krs:n uusi vaihtumiskohta). Jatka 1. puikolla.

**1. krs:** 11 o, poimi ja neulo kantalapun reunasta 16 s kiert. o + 1 s puikkojen välistä, jatka 2. ja 3. puikon s:lla palmikkoneuletta, poimi ja neulo 4. puikolle 1 s puikkojen välistä + kantalapun reunasta 16 s kiert. o, 10 o.

**2. krs:** Neulo 1. puikolla oikein kunnes jäljellä on 3 s ja neulo ne 3 n, neulo 33 s:lla palmikkaa mallipiirroksen mukaan, 3 n, neulo o krs loppuun.

**3. krs:** Neulo oikein, kunnes 1. puikolla on 5 s, kavenna 2 o yht., 3 o, neulo 33 s:lla palmikkaa, 3 o, tee yvk., neulo o krs loppuun. Jatka neulomalla pohjan reunoilla 3 s:lla ainoioikeinneuletta, muilla s:oilta sileää neuletta ja terän päällä 33 s:lla palmikkaa. Toista samalla kavennukset joka 3. krs, kunnes pohjassa on 31 s.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

