

RENTO- TOPPI



RENTO-TOPPI

Vaikeusaste: Helppo.



Malli: Lankava, Mirka Korpela.

Koko: XS(S)M(L)XL(XXL).

Rinnanympärys: 80(90)99(109)118(128) cm.

Lanka: Fibra Natura Papyrus -lankaa (78 % puuvilla, 22 % silkki, 50 g = n. 120 m) 200(200)250(250)300(300) g pinkkiä (7).

Puikot: 3 ja 4 mm pyöröpuikot 60-100 cm, 3 mm sukka puikot tai käsialan mukaan.

Muuta: Silmukkamerkki.

Tiheys: 21 s ja 28 krs = 10 cm

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*. Neulo tasona nurjalla oikealta näyttävät 1 o ja nurjalta näyttävät kiertäen nurin.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.



Työohje alkaa seuraavalla sivulla.

Lyhenteet:

s = silmukka

krs = kerros

o = oikea silmukka

n = nurja silmukka

op = oikea puoli

np = nurja puoli

yvk = ylivetokavennus

TYÖOHJE:

Luo 160(180)200(220)240(260) s ohuemmalle pyöröpuikolle. Neulo joustinneuletta suljettuna 8 krs. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko, aloita sileä neule ja lisää samalla 8 s tasaisin välein = 168(188)208(228)248(268) s. Neulo sileää neuletta kunnes kappaleen korkeus on 26(27)28(29)30(31) cm. Aloita sitten joustinneuleraidat molemmissa sivuissa.

1. krs: Neulo 9(9)10(10)11(11) s joustinneuletta, 65(75)83(93)101(111) o (= etukappale), 19(19)21(21)23(23) s joustinneuletta, 65(75)83(93)101(111) o (= takakappale) ja 10(10)11(11)12(12) s joustinneuletta.

Toista 1. krs:sta vielä 7 kertaa. Neulo sitten 1 krs pintaneuleita ja päättä samalla molempien joustinneuleraitojen keskimmäiset 7(7)9(9)11(11) s. Jätä takakappaleen s:t odottamaan ja neulo etukappale tasana.

ETUKAPPALE:

1. krs: Op. Nosta 1. s neulomatta (kuin neuloisit sen oikein), 5 s joustinneuletta, 65(75)83(93)101(111) o, 6 s joustinneuletta ja käännä.

2. krs: Np. Nosta 1. s neulomatta (kuin neuloisit sen nurin), 5 s joustinneuletta 65(75)83(93)101(111) n, 6 s joustinneuletta ja käännä. Toista 1.-2. krs:t vielä 0(0)1(1)2(2) kertaa ja aloita sitten raglankavennukset.

1. krs: Nosta 1. s. neulomatta, 5 s joustinneuletta, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo oikein kunnes jäljellä on 8 s, kavenna 2 o yht., neulo 6 s joustinneuletta ja käännä.

2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 5 s joustinneuletta 63(73)81(91)99(109) n, 6 s joustinneuletta ja käännä.

Toista tällaiset kavennukset oikean puolen krs:lla vielä 15(16)17(18)19(20) kertaa = 45(53)59(67)73(81) s. Vaihda työhön pienemmät puikot ja neulo pääntien resori. Jatka reunimmaisilla joustinneuletta kuten tähän asti ja aloita keskimmäisillä 33(41)47(55)61(69) s:lla joustinneule. Neulo joustinneuletta 8 krs ja päättä keskimmäiset 37(45)51(59)65(73) s. Jätä oikean reunan 4 s odottamaan ja neulo ensin vasen olkainnauha.

OLKAINNAUHAT:

Neulo kahdella sukkapuikolla.

1. krs: Neulo 4 o, siirrä s:t puikon toiseen päähän kääntämättä työtä.

2. krs: 4 o. Kiristä lankaa ensimmäisen silmukan jälkeen ettei silmukoiden väliin jää rakoa. Toista 2. krs:ta kunnes nauhan pituus on 40 cm. Katkaise lanka ja vedä se 4 s:n läpi. Päättele lanka nauhan sisään. Neulo toinen nauha samoin.

TAKAKAPPALE:

Neulo kuten etukappale.

VIIMEISTELY:

Päättele langat. Höyrytä valmis toppi kevyesti nurjalta kannattelemalla rautaa ilmassa topin päällä.